

# Kartenleser HOST Anbindung

#### Liebes Praxis-Team,

wir möchten Ihnen die Nutzung des KV-Vertragsportals so einfach wie möglich machen. Damit Sie bei einer Einschreibung die Stammdaten Ihres Patienten nicht manuell im Portal eingeben müssen, können Sie die Daten auch über die eGK und Ihr Kartenterminal einlesen. Dafür ist die Installation einer externen Komponente/Kartenleser Host Anwendung notwendig.

Die Installation ist auf jedem Rechner erforderlich, der ein Kartenlesegerät nutzt <u>und</u> auf das KV-Vertragsportal zugreifen möchte.

Wir empfehlen Ihnen diese Installation zusammen mit Ihrem IT-Support durchzuführen.

Bitte folgen Sie einfach der beigefügten Anleitung in den folgenden Schritten:

Schritt 1: Installation der Komponente

Schritt 2: Einstellung des Kartenlesegeräts

Schritt 3: Überprüfung - Karte testweise auslesen

Schritt 4: SSL-Verschlüsselung für Ihren Browser einrichten (nicht immer notwendig)

Schritt 5: Installation nach Updates (erst nach Hinweis erforderlich)

### Die technischen Voraussetzungen, die Sie benötigen:

1. Windows-Betriebssystem

Die Mindestanforderungen an Windows Betriebssysteme sind:

- Windows 7 SP1
- Windows Vista SP 2
- Windows 8.1
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2

Wir empfehlen für eine problemlose Installation:

- Windows 7 (x64, x86)
- Windows 10 (x64, x86)
- 2. Browser
  - Microsoft Edge
  - Mozilla Firefox
  - Google Chrome



HINWEIS: Der Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt. Bitte nutzen Sie im Zusammenhang mit dem Kartenleser Host einen der unterstützten Browser und stellen Sie sicher, dass dieser auf einem aktuellen Stand ist.

Für die Installation des Kartenleser Hosts werden mindestens 2 GB Arbeitsspeicher und mindestens 200 MB freier Festplattenspeicher benötigt

## Schritt 1: Installation der Komponente

Bitte laden Sie die Datei "Anwendung Kartenleserhost" aus dem Downloadbereich des KVHB-Vertragsportals runter.

	Kype Kassenärztliche Vereinigung Bremen	KV Hotline: 0421 - 3404 356	Kassenärztliche Vereinigung Bremen > LOGOUT 원
	MEIN PROFIL	DOKUMENTE / REPORTS	
	> Benutzerprofil		
	> Meine Organisation	Download Dateiupload Kategorien	
	MENÜ		
	> Versicherte		
	> Betriebsstätten		
	> Krankenkassen		
<	> Dokumente / Reports	Teilnahmeerklärungen	
	> Selektivverträge	Einbindung des Kartenlesegeräts 🕄	
	> Benutzerverwaltung	Anwendung Kartenleserhost	

Starten Sie das Kartenleser Host Installationsprogramm und folgen Sie der Installationsanweisung.





HINWEIS: Nach der Installation wird empfohlen Windows neu zu starten. Der Kartenleser Host wird automatisch mit jedem Windowsstart gestartet.

#### Anwendung starten

Um die Anwendung zu starten suchen Sie bitte in Ihrer Programmsuchleiste nach "Kartenleser Host" oder "Gradient":



Mit Klick auf die APP/das Programm öffnet sich folgende Maske:



Mit Klick auf **a** Kartenlesereinstellungen ändern wird der Standardbrowser mit der folgenden



Adresse geöffnet: <u>https://localhost:8832/</u> und in der angezeigten Oberfläche können Sie nun die Einstellungen des Kartenlesegeräts konfigurieren. *Hier könnte unter Umständen Schritt 4 notwendig sein, falls Sie einen Warnhinweis erhalten.* 

## Schritt 2: Einstellung des Kartenlesegeräts

Bitte halten Sie zur Anbindung des Kartenlesegerätes folgende Informationen bereit:

- 1. IP-Adresse des Konnektors
- 2. Mandanten-ID
- 3. Arbeitsplatz (das ist der Rechner, der mit dem Kartenlesegerät verbunden ist)
- 4. Clientsystem (das ist Ihr PVS System)
- 5. Zertifikat und das Passwort und den Benutzernamen des Zertifikats, wenn vorhanden

Es ist notwendig, dass Sie einmalig die Einstellung zur Einbindung des Kartenlesegeräts vornehmen. Bei der Einbindung des Kartenlesegeräts gibt es 2 Varianten. Diese sind von der technischen Situation in Ihrer Praxis abhängig:

#### Variante 1:

Das Kartenlesegerät ist per LAN mit dem TI-Konnektor/mit der TI-Anlage verbunden: Um die TI zu konfigurieren, wählen Sie als Kartenlesegerät die *Telematikinfrastruktur* aus.

Es erscheint folgendes Einstellungsfenster:



		_	
CardStar COM	Telematikinfrastruktui	Aktiv	
CardStar USB	Verbindungseinstellungen		
Cherry BCS	IP-Adresse	C	http://ti-konnektor
Cherry G801502	Mandant	Mar	ndant
Cherry ST2000	Arbeitsplatz	Arb	eitsplatz
GT90	Clientsystem	Clie	ntsystem
HyperCom	Terminal		
Omnikey	Terminal	e	Terminal
Omnikey e-Health 8751 Lan	SMC-B/HBA	C	SMC-B/HBA
Omnikey e-Health 8751 COM/USB	3 Anmeldung setzen	öschen	Übernehmen
ORGA			Karte auslesen
SCM			
ZEMO VML-GK2			
Offline			
T4			

- 1. Verbindungseinstellungen:
  - 1. Geben Sie zunächst die IP-Adresse/Webadresse Ihres TI-Konnektors an.
  - 2. Als nächstes folgt die Mandanten ID. Dies kann z.B. Ihre Betriebsstättennummer sein.
  - 3. Als Arbeitsplatz geben Sie den Namen Ihres Praxisrechners, an dem Sie die Installation vornehmen an. Diesen finden Sie zum Beispiel unter Ihren Windows-Kontoeinstellungen.
  - 4. Als Clientsystem geben Sie den Namen Ihrer Praxisverwaltungssoftware an z.B. TurboMed.

Nachdem Sie diese Daten eingetragen haben können Sie überprüfen, ob die Verbindung zum Konnektor gefunden werden konnte. Dafür klicken Sie auf das

Symbol Wenn im Anschluss dieses Symbol Verbindung erfolgreich hergestellt werden. Erscheint dieses Symbol überprüfen Sie bitte Ihre IP-Adressen Angaben / Einstellungen und versuchen es erneut.



2. Terminal:

Wurden alle Einstellungen korrekt getätigt, kann über die Terminalauswahl das entsprechende Kartenlesegerät gewählt werden. Über SMC-B / HBA kann dann die SMCB / HBA Kartennummer, welche über den Arbeitsplatz erreichbar ist, ausgewählt werden. Mit Klick auf können Sie die verfügbaren Terminals & SMC-B / HBA anzeigen lassen und auswählen. Kann hier nichts ausgewählt werden, so liegt ggf. ein Netzwerkerkennungsproblem vor und die Nummer muss manuell eingeben werden. Wenn Sie eine Auswahl getroffen haben, kann diese mit Klick auf werden. Wenn im Anschluss dieses Symbol erscheint konnte die Verbindung erfolgreich hergestellt werden. Erscheint dieses Symbol werscheint konnte die Verbindung Angaben oder prüfen Sie ob Ihre Kartenleser Dienste verschlüsselt sind **(siehe Punkt** 

**3)** und versuchen Sie es erneut.

3. Zertifikat: Ob Ihr Zertifikat verschlüsselt ist können Sie in Ihrer Konnektor Konfiguration einsehen

Sollten die Kartenleser Dienste per Zertifikat verschlüsselt sein, müssen Sie diese Verschlüsselung konfigurieren. Hierzu klicken Sie auf *Anmeldung setzen* und es öffnet sich ein Pop-up Fenster. In der Oberfläche können Sie die Art der Verschlüsselung entweder *Zertifikat oder Benutzer* auswählen.

Verbindungseinstellung	en				
IP-Adresse	Attp://ti-konnekto	or	*		
Mandant	Mandant		моторисс	тосторисе	
Arbeitsplatz	Arbeitsplatz	Anmeld	ung		×
Clientsystem	Clientsystem	<ul> <li>Zertifikat</li> </ul>	Zertifikatsdatei		
Terminal		Reputzar	Poputtor		
Terminal	C Terminal		benutzer		
SMC-B/HBA	♂ SMC-B/HBA	Passwort	Passwort		
X Anmeldung setzen	löschen	C		Übernehmen	Abbrechen
	Karte auslesen				

Telematikinfrastruktur Aktiv

Die Verschlüsselung des Zertifikats kann auf unterschiedliche Weise konfiguriert sein:

- 1. Verschlüsselung per Zertifikat: generieren Sie im TI-Konnektor Webprogramm das Zertifikat. Laden Sie dieses herunter und wählen Sie dieses unter Zertifikat dann aus und geben Sie das zugehörige Passwort an.
- 2. Verschlüsselung per Benutzername und Passwort: Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der Verschlüsselung an. Diese Angaben



wurden bei der Installation der TI vergeben und sollten Ihnen ausgehändigt worden sein.

4. Mit Klick auf Übernehmen werden die Einstellungen gespeichert.

#### Variante 2:

Das Kartenlesegerät ist seriell mit dem PC (über USB) verbunden.

	Kartenlesegeräte							
,	Wählen Sie das an Ihren Arbeitsplatz angel	bundene Kartenlesegerät aus.						
	CardStar COM	CardStar COM Aktiv						
	CardStar USB	Card Star Medic 2 Memo COM oder virtueller USB-Port Portnummer im Gerätemanager unter 'Anschlüsse (COM und LPT)' nachschlagen.						
	Cherry BCS							
	Cherry G801502	2 Port suchen 0 3 Übernehmen						
	Cherry ST2000	Karte auslesen						
1	GT90							
-	HyperCom							
	Omnikey							
	Omnikey e-Health 8751 Lan							
	Omnikey e-Health 8751 COM/USB							
-	ORGA							
	SCM							
	ZEMO V <del>NLGK2</del>							
	Offline							
	Telematikinfrastruktur							

- 1. Hier kann das Seriell über USB oder COM angebundene Kartenlesegerät gewählt werden.
- 2. Im Falle eines Seriellen Kartenlesegeräts kann hier der Port manuell oder automatisch über Port suchen eingestellt werden.
- 3. Mit *Übernehmen* wird dann das eingestellte Kartenlesegerät mit dem entsprechenden Port gespeichert.



## Schritt 3: Karte testweise auslesen

Nach der erfolgreichen Konfiguration des Kartenlesegeräts über eine der oben beschriebenen Varianten, kann abschließend Testweise eine Karte ausgelesen werden.

Kartenlesegeräte		
Vählen Sie das an Ihren Arbeitsplatz ange	ebundene Kartenlesegerä	t aus.
CardStar COM	Telematikinfrast	ruktur Aktiv
CardStar USB	Verbindungseinstellu	ungen
Cherry BCS	IP-Adresse	Attp://ti-konnektor
Cherry G801502	Mandant	Mandant
Cherry ST2000	Arbeitsplatz	Arbeitsplatz
GT90	Clientsystem	Clientsystem
HyperCom	Terminal	
Omnikey	Terminal	Terminal
Omnikey e-Health 8751 Lan	SMC-B / HBA	SMC-B / HBA
Omnikey e-Health 8751 COM/USB	Zertifika	ıt Übernehmen
ORGA		Karte auslesen
SCM		

Die Installation war erfolgreich, wenn sich bei Klick auf "Karte auslesen." folgende Maske mit den ausgelesenen Stammdaten öffnet:

ersichertendaten						
rtenlesegerät: Cherry BCS						
Krankenkasse bzw. Koster	nträger					WOP
AOK Bremen/Bremerh	aven					2
Name, Vorname des Versi Mustermann Marie Musterstraße D 20459	cherten Hambu	2			geb.am. 01.01.2000 VK gültig bis	
Kassen-Nr. 103119199		Versicherten-Nr. W123485736			Art Gruppe	DMP
CDM-Version 5.2.0	Typ Generat	tion2	Zulassungsnr.		Einlesedatum 05.05.2020	
						Schließer



# Schritt 4: SSL-Verschlüsselung für Ihren Browser einrichten (nicht immer notwendig)

#### Warum kann es sein, dass das Zertifikat für "localhost" als unsicher eingestuft wird?

Damit ein Zertifikat allgemein als vertrauenswürdig angesehen wird, muss es von einer (vertrauenswürdigen) Zertifizierungsstelle ausgestellt worden sein. Da der Kartenleser Host auf einem Arbeitsplatzrechner läuft und von diesem aus aufgerufen wird, benötigt man ein Zertifikat für die Domain "localhost". Für diese Domain stellt allerdings keine Zertifizierungsstelle ein Zertifikat aus, da es keinen Inhaber dieser Domain gibt. Damit ist ein Zertifikat für "localhost" per se nicht vertrauenswürdig und erst einmal "unsicher". Ein Benutzer/Administrator muss explizit erklären, dass er dem Zertifikat vertraut. Dies erfolgt in Firefox dadurch, dass der Benutzer beim ersten Aufruf der Seite angibt, dass er dem Zertifikat vertraut. Für andere Browser wird das Problem dadurch gelöst, dass bei der Installation des Kartenleser Hosts das Zertifikat für "localhost" in den Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist, ist an sich sinnvoll und vergleichbar mit Warnhinweisen, die man z. B. erhält, wenn man Anwendungen installiert, deren Quelle Windows nicht als vertrauenswürdig einstufen kann.

HINWEIS: Es kann sein, dass Sie nach dem Starten des Kartenleser Hosts, die SSL Verschlüsselung für Ihren Browser einrichten müssen. Dies passiert dann bereits nach Schritt 1:



Im Folgenden wird die Einrichtung der SSL-Verschlüsselung anhand des Browsers Mozilla Firefox beispielhaft erklärt. Die Einrichtung kann auch, je nach Einstellung, in anderen Browsern vorkommen und wird oft ähnlich eingerichtet.



Der Kartenleser-Host verwendet für die Verschlüsselung der Kommunikation mit SSL ein selbstsigniertes Zertifikat. Dieses Zertifikat ist für den lokalen Arbeitsplatzrechner ("localhost") ausgestellt. Mozilla Firefox stuft selbstsignierte Zertifikate grundsätzlich als mögliches Sicherheitsrisiko ein. Daher muss ein solches Zertifikat in Firefox als Ausnahme hinzugefügt werden, bevor der Kartenleser-Host in Kombination mit Firefox genutzt werden kann.

Hierzu rufen Sie im Firefox die Adresse https://localhost:8832/ auf. Es erscheint ein Warnhinweis, dass ein mögliches Sicherheitsrisiko erkannt wurde:



Anschließend klicken Sie auf "Erweitert...". Es erscheint ein Bereich mit weiteren Details:



Warnung: Mögliches Sicher	heit X +				-		×
$\leftarrow \rightarrow$ C $\triangle$	0 https://localhost:8832	⊌ ☆	III\ 🗉	) (2)	٩	<u>s</u>	≡
	Warnung: Mögliches Sicherheitsrisiko erkann Firefox hat ein mögliches Sicherheitsrisiko erkannt und localhost nicht geladen. Falls Sie die V könnten Angreifer versuchen, Passwörter, E-Mails oder Kreditkartendaten zu stehlen. Weitere Informationen	t Vebsite besuchen, m) Enweitert					
	localhost:8832 verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil es vom Aussteller selbst signiert wurde. Fehlercode: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT Zertifikat anzeigen Zurück (empfo <sup>r</sup> uen) Risiko akzept	ieren und fortfahren	>				v

Klicken Sie auf "Risiko akzeptieren und fortfahren". Hiernach wurde das Zertifikat als Ausnahme hinzugefügt. Es erscheint die Konfigurationsseite des Kartenleser-Hosts. Anhand des Schlosssymbols mit dem gelben Warndreieck können Sie sehen, dass das Zertifikat erfolgreich als Ausnahme hinzugefügt wurde und die Kommunikation mit SSL-Verschlüsselung erfolgt:

CardRead	er.Client × +						-	-		×
← → C <sup>4</sup>	1 🛛 🗊 🔒 https://localh	ost:8832		···· 5	∂ ☆	\ (	ت 🕈	S	s	≡
Ka wa	Irtenlesegeräte	)								
(	ardStar COM			~						
	Kartenlesegerät wählen		Karte auslesen.							

# Schritt 5 Installation nach Updates (erst nach Hinweis erforderlich)

Wenn ein neues Update des Kartenleserhosts verfügbar ist, informieren wir Sie darüber. Bitte beachten Sie vor der Installation des neuesten Kartenleser Hosts, die vorherige Version zu deinstallieren. Die installierte Version können Sie über Systemsteuerung, dann Programme und Funktionen mit Eingabe "Gradient Kartenleser Host" suchen



Klick auf

← Einstellungen	
ŵ Startseite	Apps & Features
Einstellung suchen	Apps & Features
Apps	Optionale Features
IΞ Apps & Features	Aliase für die App-Ausführung
I⊒ Standard-Apps	Sie können nach Laufwerken suchen, sortieren und filtern. Wenn Sie eine App deinstallieren oder verschieben möchten, wählen Sie sie aus der Liste aus.
虹 Offline-Karten	Gradien
Apps für Websites	Sortieren nach: Name $ \lor $ Filtern nach: Alle Laufwerke $ \lor $
□ Videowiedergabe	Gradient Kartenleser Host 196 MB 23.04.2020
☐ Autostart	10.0.0.4
	Ändern Deinstallieren

"Deinstallieren" wird die bisherige Version von Ihrem Rechner entfernt. Nach der Deinstallation können Sie, wie in den vorigen Schritten beschrieben, eine Installation der neuesten Version vornehmen.